



Extrait du Environnement iSeries

<http://xdocs400.com/spip.php?article79>

"SPOULE" ou le CPYSPLF automatisé

- Les articles -



Date de mise en ligne : jeudi 12 août 2004

Date de parution : 6 novembre 2003

Description :

Utilitaire pour faciliter les CPYSPLF

Environnement iSeries

L'utilitaire décrit ci-dessous, que j'ai appelé SPOULE, permet de saisir très rapidement les paramètres d'un spoule de manière à accélérer le processus du CPYSPLF (copy spool file). Chacun se rappelle la longue liste de paramètres à saisir sur un papier, puis de la corvée consistant à recopier ces paramètres dans la commande CPYSPLF. C'est aussi valable pour les commandes SNDNETSPLF, SNDTCPSPLF, LPR, ...

Dans Client Acces on peut copier graphiquement des portions d'écran, au moyen du presse-papiers de Windows. En utilisant cette particularité, j'ai imaginé une utilisation particulière pour décoder une ligne d'un WRKSPLF.

Dans un premier temps, on cherche le spoule à manipuler, puis on presse 2 fois la touche F11, ensuite on copie toute la ligne du spoule qui nous intéresse dans le presse-papiers.

On appelle le programme SPOULE par un CALL SPOULE (on peut aussi créer une CMD SPOULE rattachée au programme du même nom).

On colle le contenu du Presse-papiers, on presse la touche ENTREE, et le CPYSPLF se fait automatiquement.

Naturellement, cela peut être étendu à d'autres commandes.

Bien sûr, cela ne marche pas avec les écrans passifs.

Source de la commande SPOULE rattachée au CL SPOULECL :

```
CMD      PROMPT('Usage des informations spoule')
```

Source du programme CL SPOULECL :

```
PGM

DCLF      FILE(SPOULEFM) RCDFMT(E1)

DCL       VAR(&FILE) TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL       VAR(&SPLNBR) TYPE(*CHAR) LEN(4)
DCL       VAR(&TRAVAIL) TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL       VAR(&USER) TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL       VAR(&NUMERO) TYPE(*CHAR) LEN(6)
DCL       VAR(&NBR) TYPE(*DEC) LEN(4 0)

SNDRCVF   RCDFMT(E1)

CHGVAR    VAR(&FILE) VALUE(%SST(&FLD001 1 10))
CHGVAR    VAR(&SPLNBR) VALUE(%SST(&FLD001 13 4))
```

"SPOULE" ou le CPYSPLF automatisé

```
CHGVAR      VAR(&TRAVAIL) VALUE(%SST(&FLD001 19 10))
CHGVAR      VAR(&USER) VALUE(%SST(&FLD001 31 10))
CHGVAR      VAR(&NUMERO) VALUE(%SST(&FLD001 43 6))
CHGVAR      VAR(&NBR) VALUE(&SPLNBR)

CPYSPLF     FILE(&FILE) TOFILE(LIB/BDD) +
JOB(&NUMERO/&USER/&TRAVAIL) SPLNBR(&NBR) +
TOMBR(*FIRST) MBROPT(*REPLACE) /* BDD et +
LIB sont ... renseigner */

/*
/* A la place de CPYSPLF on peut utiliser SNDNETSPLF, SNDTCPSPLF, LPR, ... */
/*

SNDNETSPLF  FILE(&FILE) TOUSRID((&ID &ADDR)) +
JOB(&NUMERO/&USER/&TRAVAIL) SPLNBR(&NBR) +
/* ID et ADDR sont à renseigner */

SNDTCPSPLF  RMTSYS(RMTSYS) PRTQ(PRTQ) FILE(&FILE) +
JOB(&NUMERO/&USER/&TRAVAIL) SPLNBR(&NBR) +
TRANSFORM(*YES) MFRTYPMDL(MFRTYPMDL) +
DLTSPLF(*NO) SEPPAGE(*NO) /* RMTSYS, PRTQ +
et MFRTYPMDL sont à renseigner */

LPR         RMTSYS(RMTSYS) PRTQ(PRTQ) FILE(&FILE) +
JOB(&NUMERO/&USER/&TRAVAIL) SPLNBR(&NBR) +
TRANSFORM(*YES) MFRTYPMDL(MFRTYPMDL) +
WSCST(WSCST) DLTSPLF(*NO) SEPPAGE(*NO) /* +
RMTSYS, PRTQ, MFRTYPMDL et WSCST sont ... +
renseigner */

FIN:
ENDPGM
```

Source du DSPF SPOULEFM :

```
A          DSPSIZ(24 80 *DS3)
A          PRINT
A          R E1
A          1 2SYSNAME
A          1 23'Affichage des informations des spo-
A          ules'
A          DSPATR(HI)
A          1 72DATE
A          EDTCDE(Y)
A          2 2USER
A          2 72TIME
A          7 30'Coller les informations : '
A          COLOR(BLU)
A          FLD001      70  B 9 5
```